

# AM-1 プログラミング解説・操作方法

## オーロラミニライト

### 計測制御 ブロックプログラム編

(iPad 用)



オーロラミニライト(iPad)

ファイル 接続処理 転送 実行 その他 ヘルプ

SWを押しながら にする → → → SWを離す → 「接続処理」をする

制御  
LED 点灯  
LED フェード  
LED 連続点灯  
LED ランダム点灯  
信号機LED  
タイマ  
信号待ち  
サウンド

プログラムスタート

もし ~ なら SW=ON

YES

赤 1 秒点灯

青 1 秒点灯

確認音 1

No

信号機LED青色を 1 秒間点灯する

信号機LED黄色を 1 秒間点灯する

信号機LED赤色を 1 秒間点灯する

確認音 2

**注意点**


1, プログラミングを行う前に「接続処理」を確認して下さい (接続処理の詳細はこちら)

2, データ転送が出来なくなった場合はアプリを開きなおして下さい

iPadがスリープになったり、保存、読み込みを行った場合データ転送が出来なくなります。

その場合は [hisatomi-app.com](http://hisatomi-app.com) の をクリックしアプリを再読み込みした後、「接続処理」を押し、LEDが紫点灯することを確認し「転送・実行」を行って下さい

## プログラミングの流れ



①オーロラミニライトを接続し、接続処理を行う



②プログラムを作成する



③プログラムを転送する



④転送したプログラムを実行する


## 接続処理

「接続処理について」を参照して下さい。


# プログラムの作成

## ● コマンドの配置


### ① コマンドを表示



### ② 配置




## ● コマンドの連結



# プログラムの転送・実行

## ●転送

プログラムが完成したら、本体にデータを転送します。  
画面上「転送」をクリックします。



転送中は LED が青く点灯します。  
データ転送が完了したら、「ピッ」と音が鳴ります。  
(転送ができない場合は接続処理を再度行ってから転送して下さい)

## ●実行

本体に転送したプログラムを実行します。  
画面上「実行」をクリックします。



### 動作について


#### ・アプリの実行ボタンを押し、実行した場合

転送したプログラムの開始から終了までを 1 度だけ実行されます。



#### ・USB を抜き、本体の電源を OFF→ON にした場合

転送したプログラムの開始から終了までが繰り返して実行されます。



## ブラウザへ保存・読み込み

弊社の Web アプリは『ブラウザへの保存』と『ファイルへ保存』の 2 種類の保存が行えます。

### 『ブラウザへ保存』『ブラウザから読み込み』の場合

ご利用のブラウザ（Googlechrome、Safari、Microsoft Edge）の  
キャッシュメモリへ、一時的に保存を行えます。

保存したプログラムデータの読み込みに便利ですが、学校環境の設定によりキャッシュ  
メモリへの書き込みが禁止されていたり定期的にキャッシュメモリが消去される  
場合があります。設定をご確認の上で使用ください。


※保存データはファイルのように取り出して使用することはできません。

#### ブラウザへの保存方法

- ①メニューの『ファイル』をクリックします。



- ②『ブラウザへ保存』をクリックします。 ③プログラム名を入力し保存します。




www.hisatomi-app.comの内容  
プログラム名を入力して下さい

Test

OK キャンセル

#### ブラウザから読み込方法

- ①メニューの『ファイル』をクリックします。  
②『ブラウザから読み込み』をクリックします。 ③プログラムを選択します。



開きたいプログラムを選択してください。

Test

キャンセル

## ファイルへ保存・読み込み

弊社の Web アプリは『ブラウザへの保存』と『ファイルへ保存』の 2 種類の保存が行えます。


### 『ファイルへ保存』『ファイルから読み込み』の場合

『ファイルへ保存』の場合、プログラムファイルをダウンロードしファイルとして保存できます。データの保存場所は『ダウンロード』フォルダに保存されています。  
(環境や設定により異なる場合があります)


### GoogleChrome のダウンロードフォルダの場所について

①ブラウザ右上の『…』をクリックし  
ダウンロードをクリック

②フォルダを開くをクリック



③保存したファイルが表示されます



### iPad のダウンロードフォルダの場所について


①ファイルアプリをタップ



②ファイルアプリにあるダウンロードフォルダをタップ




③保存したファイルが表示されます



## ファイルへ保存・読み込み

### Microsoft Edge のダウンロードフォルダの場所について


①ブラウザ右上の『…』をクリックし  
ダウンロードをクリック



②フォルダを開くをクリック



③保存したファイルが表示されます



## その他機能

### ●レポート作成

プログラムレポートを印刷することができます。  
印刷環境によって PDF に保存することも可能です。

## その他

### ●電池の使用について

パソコンと接続した USB ケーブルから電源を取るので、電池や AC アダプタを使わずに授業ができます。

授業毎に電池を外してください。

電池を入れた状態でスイッチをオンにすると LED が点灯していても本体が動作しているので、電池を消耗してしまいます。

自宅で使う場合、電池よりも経済的な AC アダプタ (DC-05) の使用をお勧めします。